



Snabbt & enkelt!
Etablerad på 3-4 veckor

TIPS & RÅD

Färdig gräsmatta

Skånefrö AB

Bäst på allt som groi!

För bästa resultat, planera ditt underlag noggrant!

Färdig gräsmatta ger snabbt och enkelt en mjuk och skön gräsmatta att gå på. Den är enkel att rulla ut vid ankomst men kräver lika noggranna förberedelser i underlaget som vid vanlig sådd.

Förberedelse

Om det finns befintlig gräsmatta på ytan som den färdiga gräsmattan skall läggas på, fräses denna upp och allt gammalt gräs samlas upp. Även ogräs och sten plockas bort från ytan.

Består underlaget av sandjord bör du tillföra mullämnen i form av torvmull. Består underlaget av lera är det sand som gäller. I båda fallen kan man räkna med ett lager på 5-10 cm av endera slaget. Tillför samtidigt gödningen **NPK 11-5-18**, 10-15 kg/100 m² ca 15 cm ner i jorden.

När gödning och ev. jordförbättringsmedel är på plats blandas allt sammans väl, gärna med en jordfräs på 10-15 cm djup.

Planera och stabilisera därefter underlaget. Det skall vara ordentligt

stabil att gå på och inga ojämnheter får finnas. Tänk på att mattan är 2 cm tjock.

Vid utjämning och packning är det lämpligt att använda en gallervält men det går också bra att använda en lastpall att dra över underlaget. En lätt tyngd kan behövas på både vält och pall för att få bort ojämnheter. Finplanera ytan med en lätt räfsning.

All noggrannhet vid planeringen gör att du undviker framtida sättningar.

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning så förbered och preparera några dagar i förväg och bevattna därefter ytan så att jorden är fuktig. Var försiktig med lerhaltig jord så att den inte blir allt för våt och därmed riskerar att packas.





Hantering

Eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptagning ochläggning. Skulle väntetid uppstå under varm väderlek, placera rullarna i skuggan eller på ett svalt ställe.

OBS! rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Det är viktigt att underlaget är fuktigt före läggning, bevattna området i god tid före leverans.

Läggning

Mattan läggs i tegelstenförband. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta från den redan lagda mattan eller lägg en planka att gå på. Mattan läggs kant i kant dvs ej överlappas. Se till att kanterna ligger tätt intill varandra. Delning av rullarna sker med en vass kniv.

När hela ytan är lagd vältas den med en gallervält så att mattan får bra markkontakt och inga luftfickor bildas.

Vattna därefter mattan generöst så den är ordentligt fuktig.





Etablering

Håll mattan fuktig, men ej dränkt, speciellt under de 2-3 första veckorna då mattan är extra känslig men även senare beroende på väderlek. Undvik även att belasta mattan under denna period.

Första klippningen görs när gräset nått en höjd av 60-70 mm. Håll därefter en klipphöjd på 30-40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödas med kvävegödsel typ NPK 20-3-9 eller likvärdigt. Beräkna 2,5-3 kg/100 m².

För att förhindra brännskador skall gräset vattnas direkt efter gödsling.

Efter etablering

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel. Kontinuerlig klippning och för att undvika skador, samla alltid upp klippet.

Gödsling under hela växtsäsongen bör bli a göras för att mattan skall behålla sin gröna färg.

Använd **Skånefrös Brilliant gräsgödsel** som är ett långsamtverkande gödselmedel som även bidrar till att motverka uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan. Beräkna 3 kg/100 m², 2-3 ggr/växtsäsong.

För bästa klippresultat använd en cylinderklippare eller rotorklippare och klipp ofta. Gräsplantan skickar vid klippning ut fler skott som gör mattan tätare.

Även en etablerad gräsmatta behöver bevattning.

Gärna mycket vatten vid få tillfällen ex 25-30 mm/tillfälle var 10:e dag.



För fler tips & råd kontakta oss gärna!

Skånefrö AB

Bäst på allt som gror!

www.skanefro.se gras@skanefro.se 0414-41 25 20