



Gräsmatta

Tips & Råd

Skånefrö

För en grönare tillväxt

Gräsfröblandning

Alla våra blandningar lämpar sig för robotgräsklippare.

Österlen Villa® • Robust • Slitstark • Snabb etablering • Bra vid hjälpsådd

Råd Rön
BAST / TEST
AUG 2014

För dig som vill ha en slitstark gräsmatta med snabb etablering. Du får en robust, vacker och grön gräsmatta med mycket god slitstyrka för alla ändamål och underlag.

Fungerar även bra till hjälpsådd, parkytor, lek- & campingplatser just för sina utmärkta egenskaper.

Sådd 2,5-3 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 40 m²

Siesta • Låga näringskrav • Långsamtväxande • Torktålig

Råd Rön
BAST / TEST
AUG 2015

För dig som vill ha en vacker gräsmatta med mycket låga näringskrav och låg höjdtillväxt (växer långsammare än t.ex. Österlen Villa). Klarar torra och skuggiga lägen. Får som oklippt gräsmatta ett naturliknande utseende och passar utmärkt att kombinera med vår blomsterängsblandning. Passar även till extensiva ytor, lek- & campingplatser just för sina utmärkta egenskaper.

Sådd 2,5-3 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 40 m²

Villa Lyx • Tät & Exklusiv • Färre klippningar • Vinterhårdig

För en exklusiv, vackert grön och tät gräsmatta. Exklusiv blandning med sortegenskaper som kräver färre klippningar, har utmärkt läkningsförmåga samt mycket god vinterhårdighet. Tål låga klipphöjder.

Sådd 2-2,5 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 50 m²

Parad • Exklusiv • Robotklippning • Bästa sorterna

En perfekt blandning för dig som vill ha en vacker, exklusiv gräsmatta. De bästa sorterna av rödsvingel ger gräsmattan hög täthet och finbladighet samtidigt som den har lägre näringskrav. Parad tål mycket låga klipphöjder, ända ner till 6-8 mm. Passar till villagräsmattor, parkytor och kyrkogårdar.

Sådd 2-2,5 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 40 m²

Shadow • Skuggtålig • Torktålig • Låga näringskrav

För dig som har extra skuggiga partier med mycket träd eller häckar i angränsning till gräsmattan. Få en vinterhårdig matta med vacker grön färg, snabb etablering, låga näringskrav som dessutom är torktålig. Passar både till gräsmattor och parkanläggningar.

Sådd 2,5-3 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 40 m²

Norrland • Vinterhårdig • Mycket tidig vårstart • Snabb etablering • Slittålig

För dig med tuffa klimatförändringar. Har bra egenskaper som snabb etablering, hög slitagetolerans, hög skotttäthet, låg höjdtillväxt och bra hårdighet. Används till gräsmatta och fairway.

Sådd 2,5-3 kg/100 m². 1 kg räcker till ca 40 m²

Reparera • Snabbväxande • Slitstark • Bra vid hjälpsådd

Gräsfrö för snabb reparation av skadade fläckar i gräsmattan. Ger även slitstyrka. Bästa tiden för sådd är våren och höst. Vid sommarsådd var extra noga med bevattning. Passar till alla ytor.

Sådd 100 gr räcker till ca 4-5 m²

Nyanläggning

Bäst tid för grässådd är hösten men den som vill och tar sig tid att vattna har även möjlighet att så på våren.

Gör så här för bästa resultat!

Förberedelser

Dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir från huset.

Biokol, jordförbättring & gödsling

Sandjorlar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Lerjorlar förbättras med sandinblandning. Välj sand med en stor andel av sandkorn mellan 0,2-4,0 mm. Tillför ett lager om 5-10 cm. Komplettera gärna med Biokol också.

Grundgödsla med **Allroundgödsel NPK 11-5-18** och räkna med ca 10-15 kg/100 m² eller organiska gödselmedel som tillför jorden ytterligare mikroflora. Gödselmedel tillsammans med Biokol, 6 liter/m², fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm. Jämna ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ondulering eftersträvas. Den nu porösa jorden bör vältras med en gallervält före finplanering och sådd.

Sådd

Använd frömängden 2,5-3 kg/100 m². Inled med att dela upp ytan och fröet i lika många delar. Utför sådden i två riktningar och använd lämplig såmaskin. Välj ett vindstilla tillfälle om du skall så för hand. Mylla ner fröna med en lätt krattning (lövräfsa) och avsluta med att vältra med en gallervält.

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste ytan hållas lätt fuktad, ca 30 min/bevattningstillfälle, fram tills gräset är väl uppkommet. Detta kan kräva bevattning både 2-3 ggr/dag.

Klippning

Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6 cm och får då bara "toppas". All klippning bör utföras under torra förhållanden. Bästa klipp höjd för en villagräsmatta är 3-4 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och ej på lägre klipp höjd än 3 cm. Klippning ofta under intensiv tillväxt, leder till en tätare gräsmatta med bättre ogräskonkurrens.

Växtnäring

Växtnäring tillföres i samband med första klippningen och därefter enligt anvisningarna på respektive produkt. Välj gärna **Superb 17-3-10+5Fe** och följ doseringsanvisningarna. Det är alltid bra att gödsla strax före ett regn för att undvika brännskador.

Bevattning

Undvik småskvättande bevattning!

Bevattna gräsmattan relativt generöst under torka med 25-30 mm per tillfälle.

Renoverings tips

Svaga gräsbestånd

Förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. En hjälpsådd föregås av vertikalskäring eller mossrivning. Dessa åtgärder har två effekter, dels river maskinen upp den svartnande mossan och dels bildas slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Vertikalskär i två riktningar samt kratta och avlägsna växtresterna.

Hjälpsådd

Görs med högkvalitativt gräsfrö: 2,5-3 kg/100 m². Nyare sorter kräver mindre klippning och har en hög skotttäthet. För extra snabb etablering, välj en blandning där eng.rajgräs ingår. Dosera fröet efter behov och sprid generöst i de svaga partierna. Kratta sedan ner fröet i gräsmattans botten med en glestandad lövkratta!

Gödsling

Efter hjälpsådd stimulerar gödsling till god etablering. Välj en sort med hög fosforhalt, typ **Allroundgödsel NPK 11-5-18**. Efter ca 4 veckor tillförs ytterligare näringsämnen så som fullgödselmedel **Superb 17-3-10+5 Fe**. Vanlig dosering är 2,5-3 kg/100 m², se förpackningens anvisning. Spridning med en fallspridare eller centrifugalspridare är enklaste sättet.

Dressing

Av gräsmattan är en förträfflig åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand som ev. blandas med mullämnen. Undvik för mycket mull, kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang används ofta ren sand av typen putssand eller mursand, fraktion 0,2-4 mm.

Bevattning

Under etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Små mängder vatten ofta under de första veckorna och senare större mängder, men mer sällan.

Packningsskador

Är svåra att åtgärda i en trädgård där man ej har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som stickes ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta göres på var 10-15 cm på de hårdast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.

Ogräs & vattenöverskott

Hör ofta samman. Dränera med dränerings-slang var 6:e meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräneringsgrus. Denna åtgärd bör utföras före hjälpsådd och gödsling.

Vi rekommenderar vår gräsfröblandning

Reparera

- Snabbväxande
- Slitstark
- Bra vid hjälpsådd

100 gr räcker till ca 4-5 m²

Läs mer på sid 2!

För fler tips & råd kontakta oss gärna
eller se www.skanefro.se

Skånefrö

För en grönare tillväxt